第四章　带“海姆宰”的读法规则篇

带“海姆宰”在动词中其读法规则是和健康动词一样的。因为“海姆宰”是健康字母。但是它不在句首时要不读出它，因为它是属于喉音极限到顶的那种字母。你读：اَمَلَ 、 يَأْمَلُ 、اُوْمُلْ，正如 نَصَرَ 、يَنْصَرُ ，这时把“海姆宰”换成“瓦乌”，因为两个“海姆宰”在一个单词中相遇，

第二个“海姆宰”是受静符时，使它之前的动符换成长音或，正如； آمَنَ 、 اُوْمِنُ 、اِيْمَانًا ，如果它是“连读的海姆宰”，时，它要与其前面的词连读，“海姆宰”不出音，例如：لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا 他有些朋友，叫他来遵循正道，说：“你到我们这里来吧！”（他不听从，以致毁灭。）（6：71）在 خُذْ 、كُلْ 、مُرْ 其中，省略“海姆宰”，这是不按照规则的动词，因为使用较多。有时وَأْمُرْ也连读。 。例如真主说：وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالّصَلوَةِ 你应当命令你的信徒们礼拜。（20：132）而 اَزَرَ 、يَأْزِرُ 、اِيْذِرْ 、هَنَأَ 、يَهْنِيُ ，正如； ضَرَبَ 、يَضْرِبُ 、اَدُبَ ; يَأْدُ بُ 、اُوْدُبْ ，正如； كَرُمَ 、يَكْرُمُ 、سَأَلَ ; يَسْأَلُ 、اِسْأَلْ ，正如； مَنَعَ 、يَمْنَعُ 。

与 اُبْ、 يَؤُبُ、 آبَ，سَلْ 、 يَسَاُل、 سَالَ，也使得。

سَاءً、 يَسُوءُ、 سَآءَ，正如； يَصُونُ、 صَانَ 。

يَجِيُء、 جَاءَ ，正如； 、 اَسَا ；فَهُوَ سَآءٍ يَكِيْلُ、 كَالَ

يَأْسُوْ 正如；يَاْتِي 、 اَتَي ；يَدْعُوْا、 دَعَا ，正如；يَرْمِي 、 رَمَي ；

有的人，把“ تِ ”，比像了“ خُذْ ”，犹如前面已经讲过的那样。

如 يءِيْ َ、 وَايَ ，正如； يَاْوِي 、 اَوَي ；يَقِي 、 وَقَي 、 ，正

如； يَنْايَ、 نَايَ ；يَشْوِي、 شَوَي ，正如； 、 رَعَي

يَرْايَ 、 رَايَ ；يَرْعَي 的类比是如此。但是阿拉伯人确已一致公认

省略现在式动词的“海姆宰”，他们说：“ 、 يَرْيَانِ、 يَرَي

تَرِي，يَرَيْنَ、 تَرَيَانِ、 تَرَي，يَرَوْنَ ……，直到最后。单数和

复数的字在阴性第二人称中一致了，但是单数的“努尼”是“ تَفَيْنَ ”，

而复数是“ تَفَلْنَ ”，当把它作命令式动词时，你根据本字说 ：

“ اِرْءَ ”，正如 اِرْعَ ；根

据省略你说：“ ر َ ”。在停顿时“ الهَاءُ ”常守它，你读：

复数 双数 单数 性别 人称

رَوْ رَيَا رَهْ 阳性 第二人称

رَيْنَ رَيَا رِي 阴性

加上强调的“努尼”，你读：“ ， رَيَّنَ ،رَيَآنِ ،رَوُّنَ

رَيْنَآنِ ،رَيَآنِ ،رَيِّنَ 是（主动名词）رَاُوْنَ ،رَاءِيَانِ ، رَاءٍ ，正如：رَاعُونَ ،رَاعِيَانِ ،رَاعٍ ；那（被动名词）是مَرْمِّيٌ ，正如：مَرْعِّيٌ 。哈目宰在三母复式第一式اَفْعَلَ 的动词词型中，是相反这种例子。然后你读：“ فَهُوَ مُرٍ ， اِرَاءَةً ،يُرِي ،اَرَي

وَذَاكَ ， مُرِيَاتٌ ،مُرِيَتَانِ ،مُرِيَةٌ ， مُرُونَ ،مُرِيَانِ ،

مُرَيَاتٌ ،مُرَاتَانِ ،مُرَاةٌ ， مُرَوْنَ ،مُرَيَانِ ،مُرِّي ， 其中的命令式动词是：

复数 双数 单数 性别 人称

اَرُوْ اَرِيَا اَرِ 阳性 第二人称

اَرِيْنَ اَرِيَا اَرِي 阴性

加上强调的“努尼”时，你读：

اَرِيَّنَ ،اَرِيَآنِ ،اَرُّنَ ،اَرِّنَ ،اَرِّيَآنِ 、

اَرِيْنَآنِ ，加上轻型的“努尼”时，你读：اَرِنْ ،اَرُنْ ،اَرِيَنْ ，

禁戒的动词是：لَاتُرِنْ ،لَاتُرِيَا ،لَاتُرِي ،لَاتُرُو ،لَاتُرِيَا ،لَاتُرِ ，加上强调的“努尼”，你读：

لَاتُرِيَّنَ ،لَاتُرِيَآنِ ،لَاتُرُنَّ ،لَاتُرِّنَ ،لَاتُرِيَآنِ ،لَاتُرِيْنَآنِ ；加上轻型的“努尼”，你读：لَاتُرِيَنْ ،لَاتُرُنْ ،لَاتُرِنْ ，然后你在第四门 اِفْتَعَلَ 第一个字母带“海姆宰”中读： اِيْتَالَ ，正如； اِخْتَارَ ،اِيْتَلَي是象اِقْتَضَي 。